数字前台

数字前台操作手册

数字前台

目录

CONTENTS

Part One安装

Part Two配置


Part Three使用


数字前台


Part One安装

数字前台









1、右键安装包

2、以管理员身份运行

3、点击‘下一步’

4、点击‘我接受’

5、点击‘安装’

6、等待安装完成

7、‘’数字前台POS‘’

数字前台

Part Two配置

数字前台



登录小精灵门店账号

以及密码

数字前台



1、选择对应软件系列

2、软件版本号

3、输入数据库账号

4、输入数据库密码

5、输入端口号

6、输入服务器IP

数字前台



选择对应门店机构

点击确定

数字前台



输入原软件收银员

账号密码

数字前台



1、登录收银员界面，点击F1

2、选择会员规则

3、若弹出下列设置项

4、需设置服务器相关内容


5、设置完成后，测试会员余额支付，门店与总部数据同步后，余额是否正确

数字前台


数字前台
基础设置
收银设置
外设设置
热键设置
外观设置
网络设置
小票设置
支付方式
基础设备
电子秤
条码秤
叠加器
读卡器
客显设置
客显端口：
无
端口波特率：
2400
测试
总计模式
单价模式
打印机设置
打印机类型：
LPT
小票纸类型：
58
走纸行数：
6
打印份数：
1
测试打印
端口号：
LPT1
钱箱设置
钱箱接口：
无
不使用网络配置

设置打印机

数字前台



1、其他设置页根据商户实际需要进行设置

2、云后台不统计现金、pos 流水开关，目前建议勾选，不上传

3、主界面颜色：
魅夜黑
珍珠白

4、启用自助模式勾选，则屏蔽结算按键

数字前台





1、字间距兼容
标题与内容间距过大时，去掉勾选

2、自定义支付方式
在数字前台支付方式设置处增加支付方式，不要在软件后台增加


数字前台



广告图片尺寸要求：


1、根据实际情况，对应不同分辨率的屏幕，制作不同尺寸比例的图片
（每个横向图片大小在分辨率的基础上-300，纵向不变）
例如：
电脑屏幕800*600，
全屏广告图800*600；
展示商品列表模式图片大小500*600；

数字前台




电脑屏幕分辨率	全屏广告模式	商品+广告模式
800*600	800*600	500*600
1024*768	1024*768	727*768
1366*768	1366*768	1066*768
1980*1080	1980*1080	1680*1080

数字前台




1、houtai.liantuofu.com
后台设置广告位
（现在适合联拓收银版本）

数字前台



2、添加广告名称　设定广告时间 添加广告图片（图片大小要有规定，否则会失真电脑分辨率为基础，进行减小））

数字前台



3.最后查看广告状态

数字前台

Part Three使用

数字前台


数字前台 当前版本：2.0.1.0.6975 收银台：78 收银员：1001 状态：销售
时间：2021-04-23 14:17:36
上单单号： 0000000000000000
上单时间： 00:00:00
上单合计： 0.00 优惠： 0.00
上单实收： 0.00 找零： 0.00
上次到店：
累计消费：
余额： 积分： 优惠券：
智能推荐 让商业更智能，让生活更美好
序号 品名 数量 会员价 原价 折扣价 小计
1 1 40010 1.000 5.00 5.00 5.00 5.00
提示 商品扫描： 40010
数量： 1.000 合计： 5.00
议价 W
折扣 O
数量 *
删除 U
退款 A
挂单 P
会员 M
交接班 '
开钱箱 X
更多 F12
结算 +

扫描商品

数字前台



结算成功
主界面显示已收、找零

数字前台




按“D”，
交易流水查询
系统设置中
可设置只查本款台

数字前台




按“w”，
F1-更改单价
F2-更改小计

数字前台



按“o”
输入折扣值

数字前台



按“*”，
更改商品数量

数字前台



按”A”，
进入退款
是--按单号退款
否--按单品退款

有混合支付，
按现金退款
无混合支付，
按原支付方式退款

数字前台



是--输入单号
进行退款
可选退某个商品

数字前台



否--扫描要退商品
然后按现金退款

数字前台



按“p”
进行挂单取单
系统设置中，可
设置：
1、最大挂单数
2、有挂单不允许退出
3、打印挂单凭证

数字前台


数字前台 当前版本：2.0.1.0.6975 收银台：01 收银员：1001 状态：销售
时间：2021-04-22 16:06:13
上单单号：0000000000000000
上单时间：00:00:00
上单合计：0.00 优惠：0.00
上单实收：0.00 找零：0.00
上次到店：
累计消费：
余额： 积分： 优惠券
智能推荐
让商业更智能，让生活更美好
序号 品名 会员价 原价 折扣价 小计
会员查询
会员卡/手机号
7 8 9
4 5 6
1 2 3
退格 0 重输
确定 Enter
m
提示：
数量： 0.000 合计：0.00
议价 W 折扣 O 数量 * 删除 U 退款 A 挂单 P 会员 M 交接班 ' 开钱箱 X 更多 F12 结算 +

按“m”
会员查询

数字前台



选择的是兼容
线上线下规则时
输入卡号或手机号
若线上线下都有
会员，则弹框
选择用哪个会员支付

数字前台



识别会员后
再按“m”
提示是否取消当前会员交易

数字前台



按交班键后
1、直接点击回车进行交班
2、点击查询，显示当前收银情况
3、点击打印，打印当前交易，但不做交班
4、重新打印，打印上次交班记录

数字前台



按“F7”，
进行整单作废

数字前台



按“F12”，
进行小精灵会员注册
支持扫码领取

数字前台



按“F12”，
会员查询，支持
小精灵会员手动
增减积分


THANK YOU